

## Información e instrucciones sobre este archivo a descargar

=====

Descripción del archivo: Gateway(r) Button Drivers  
Versión: 6.0.6000.0300  
Sistema operativo: Microsoft(r) Windows(r) Vista  
Número de pedido: D00367-002-001V  
Fecha: 03/16/2007

=====

## Índice

=====

Descripción general  
Identificación  
Instalación  
Eliminación  
Resolución de problemas  
Motivo de la actualización

=====

### Descripción general

Este documento describe los pasos necesarios para instalar el controlador de Windows Vista Button drivers para los modelos de computadora portátil mencionados en la sección Número de pedido correspondiente que está a continuación.

### Identificación

Si tiene una computadora que está en la lista de la sección Número de pedido correspondiente y, además, está ejecutando Windows Vista, instale este controlador.

### Instalación

Después de haber descargado y hecho doble clic en el archivo, (D00367-002-001V.exe) los archivos se extraerán automáticamente y se copiarán en la carpeta C:\Cabs\D00367-002-001V\ en la unidad del disco duro.

1. Haga clic en Panel de control en el menú de Inicio.
2. En el Panel de control en Vista por categorías, haga clic en Hardware y sonido y luego en Administrador de dispositivos.
3. En el cuadro de diálogo Control de cuenta de usuario, haga clic en Continuar.
4. En Administrador de dispositivos, haga clic en el signo (+) situado junto al tipo de dispositivo cuyos controladores desea instalar y, a continuación, haga doble clic en el dispositivo específico para abrir el cuadro de diálogo Propiedades.
5. En el cuadro de diálogo Propiedades, haga clic en la ficha Controlador y, a continuación, en Actualizar controlador.

6. En el cuadro de diálogo Bienvenido al Asistente para actualización de hardware, busque el software del controlador en la computadora.

7. En el siguiente cuadro de diálogo del Asistente para actualización de hardware, verifique que esté seleccionada la opción Incluir subcarpetas. En el cuadro Buscar controladores en esta ubicación, escriba lo siguiente: C:\Cabs\D00367-002-001V\ y luego haga clic en Siguiente.

8. Abra la carpeta D00367-002-001V y confirme la selección del archivo de qttabbtn.inf Chasque Abierto.

9. Siga todos onscreen instrucciones.

#### Eliminación

Estos controlador son necesarios para la aguja funcionar, y no deben ser quitados.

#### Resolución de problemas

Si tiene problemas durante la instalación del controlador o después de ella, siga las instrucciones para desinstalar los controladores y luego vuelva a instalarlos.

#### Motivo de la actualización

Ésta es la versión inicial del controlador de Windows Vista.

#### Número de pedido correspondiente

1008985 - Gateway CX2735M